



CHROŃ EKOSYSTEMY WODNE przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin



PAMIĘTAJ, ŻE
nieprawidłowo stosowane środki ochrony roślin
stanowią zagrożenie dla ekosystemów wodnych



Zapobiegaj powstawaniu zanieczyszczeń miejscowych!

- przechowuj środki ochrony roślin wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
- sporządzaj ciecz użytkową w bezpiecznej odległości od wód powierzchniowych i ujęć wody – nie mniejszej niż 20 m
- rozcieńczone pozostałości cieczy użytkowej możesz zużyć na uprzednio opryskiwanej powierzchni pola
- myj opryskiwacz w miejscu oddalonym co najmniej 30 m od wód powierzchniowych i ujęć wody oraz zapobiegającym odprowadzaniu zanieczyszczonej wody do systemu kanalizacji lub jej uwalnianiu do środowiska

Ograniczaj znoszenie środków ochrony roślin podczas opryskiwania upraw!

- stosuj środki ochrony roślin wyłącznie sprawnym technicznie i skalibrowanym opryskiwaczem
- przeprowadzaj zabiegi w odpowiednich warunkach atmosferycznych: prędkość wiatru poniżej 4 m/s, umiarkowana temperatura i wysoka wilgotność
- pamiętaj o zachowaniu stref ochronnych oddzielających miejsce stosowania środków ochrony roślin od cieków wodnych, pasiek i terenów nieużytkowanych rolniczo
- stosuj techniki opryskiwania ograniczające znoszenie cieczy użytkowej: rozpylacze grubokropliste, wysokość belki polowej nie większa niż 50 cm, umiarkowana prędkość robocza

Przeciwdziałaj spływowi powierzchniowemu, drenażowi i erozji gleby!

- stosuj racjonalne sposoby nawadniania upraw
- poprawiaj pojemność wodną gleby przez zwiększanie zawartości materii organicznej, likwidację zaskorupiania i siew poplonów o głębokim systemie korzeniowym
- na skłonach pól stosuj konturowy sposób uprawy gleby oraz siewu lub sadzenia roślin
- pozostawiaj resztki poźniwne lub grudkową strukturę gleby na powierzchni pola
- pamiętaj o zachowaniu śródpolnych i nadbrzeżnych zadarnionych stref ochronnych
- jeśli nie ma przeciwwskazań, stosuj środki ochrony roślin w dawkach dzielonych